


Configuración de correo


Windows Thunderbird (IMAP)

A continuación se explicará cómo llevar a cabo la configuración de correo en 7 pasos rápidos. Utilice las imágenes como guía.


1. Busque el menú principal de Windows y abra **Thunderbird**.




2. Una vez en Thunderbird, seleccione el **menú** ubicado en la esquina superior derecha como se muestra en la imagen.



3. En esta nueva ventana seleccione **"Nuevo"**.



4. Seleccione **“Cuenta de correo existente”**.




5. En la siguiente ventana deberá completar los campos con la información correspondiente:

Nombre completo: Su nombre

Dirección de correo electrónico: Aquí debe escribir su dirección de correo electrónico, en la imagen se utilizó como ejemplo soporte@prored.com

Contraseña: Contraseña de su correo electrónico

Luego seleccione **“Continuar”**.



6. Una vez completados los campos, seleccione **“Configurar manualmente”**.

7. A continuación asegúrese de que los campos correspondientes tengan la siguiente información (de no tenerla deberá modificarla):

Servidor entrante:

Protocolo: Debe seleccionar IMAP.

Nombre del servidor entrante:

secure.emailsrvr.com

Puerto del servidor entrante: 993

Seguridad de la conexión: selecciones SSL/TLS

Método de autenticación: seleccione “Contraseña normal”.

Nombre de usuario: su dirección de correo electrónico

Servidor saliente:

Nombre del servidor: secure.emailsrvr.com

Puerto: 465

Método de autenticación: seleccione “Contraseña normal”.

Nombre de usuario: su dirección de correo electrónico

Una vez terminado este paso seleccione **“Hecho”**.

Su correo está listo para utilizar.

Inicio Configuración de cuenta X

Nombre completo
Soporte

Dirección de correo electrónico
soporte@prored.com.uy

Contraseña
••••••••

Recordar contraseña

✓ Configuración encontrada en el proveedor de correo electrónico.

Configuración disponible

IMAP
Mantener sus carpetas y correos electrónicos sincronizados en su servidor

Entrante IMAP SSL/TLS
secure.emailsrvr.com

Saliente SMTP SSL/TLS
secure.emailsrvr.com

Nombre de usuario
soporte@prored.com.uy

Configurar manualmente Cancelar Hecho

Sus credenciales solo se almacenarán localmente en su ordenador.

Configuración manual

SERVIDOR ENTRANTE

Protocolo: IMAP

Nombre del servidor: secure.emailsrvr.com

Puerto: 993

Seguridad de la conexión: SSL/TLS

Método de autenticación: Contraseña normal

Nombre de usuario: soporte@prored.com.uy

SERVIDOR SALIENTE

Nombre del servidor: secure.emailsrvr.com

Puerto: 465

Seguridad de la conexión: SSL/TLS

Método de autenticación: Contraseña normal

Nombre de usuario: soporte@prored.com.uy

Configuración avanzada

Volver a comprobar Cancelar Hecho

Thunderbird intentará detectar automáticamente los campos que se han dejado