Configuración de correo

Android: IMAP aplicación nativa

A continuación se explicará cómo llevar a cabo la configuración de correo en 9 pasos rápidos. Utilice las imágenes como guía.

Ingrese a la aplicación Configuración/Ajustes.
Una vez en ella, ingrese a "Accounts"/Cuentas.
Seleccione "Add Account"/ Agregar cuenta.

4.Seleccione Email/Correo como tipo de cuenta.



ADD NEW ACCOUNT

soporte@pro-red.com

Show password

5. Ingrese la información solicitada:

Email address/Dirección de correo: debe escribir la dirección de su correo electrónico. En este caso se utiliza como ejemplo soporte@pro-red.com

Password/Contraseña: la contraseña de su correo electrónico.

6. Selecciones Sign in/ Ingresar

7. Seleccione IMAP

< ADD NEW ACCOU	NT	
Show passwo	rd	
Select account t	rpe	
POP3 account		
IMAP account		
Microsoft Excha	nge ActiveSync	

8. Complete los campos con la información correspondiente detallada a continuación:

Email address/Dirección de correo: deberá escribir su dirección de correo electrónico. En este caso se utiliza como ejemplo soporte@pro-red.com Username/Nombre de usuario: deberá escribir su dirección de correo electrónico. Password/Contraseña: La contraseña de su correo electrónico.

Incoming server/Servidor entrante:

IMAP Server: secure.emailsrvr.com Security Type/Tipo de seguridad: seleccione SSL Port/Puerto: 993

Outgoing server/ Servidor saliente:

SMTP Server: secure.emailsrvr.com Security Type/Tipo de seguridad: seleccione SSL Port/Puerto: 465

Haga click para activar "Authentication required before sending emails" / Requerir autenticación antes de enviar correo.

Username/Nombre de usuario: su dirección de correo ej: soporte@pro-red.com Password/Contraseña: Contraseña de su correo

Una vez completados todos los campos correctamente seleccione "Next"/Siguiente.

9. Vuelva a seleccionar **"Next"/Siguiente** en las próximas pestañas hasta seleccionar **"Done"/Hecho/Finalizar**. Su correo está listo para utilizar.

⊙ ₮ ⊑ ⁄@		* 😰	å . a ∥ 27%	17:51
< MA	NUAL SETUP			
ACCOUNT				
Email	address porte@pro-red.com			
User n	ame porte@pro-red.com			
Passw	ord			
() s	how password			

COMING SERVER	
IMAP server	
secure.emailsrvr.com	
Security type	
SSL 🔻	
Port	
993	
TGOING SERVER	
SMTP server	
secure.emailsrvr.com	
Security type	
SSL 🔻	
Port	
465	
Authentication required before sending emails	
User name	
soporte@pro-red.com	
Password	
Show password	
	NEXT

(DONE	$\Big)$
	-	